


Windows8이상 64bit OS에 Driver(E-Con Driver) 설치방법.

Windows8이상 64bit OS에서는 디지털 서명확인으로 인해 디지털 서명이 없는 경우 Device Driver가 정상적으로 설치가 되지 않는다. 그래서 이런 경우 Windows8이상 64bit OS 사용자는 드라이버 서명을 해제한 후 설치를 해야 한다.


<서명 해제 후 Device Driver 설치하는 방법>

참고 : 드라이버 서명을 해제한 후 USB Driver를 설치하는 것은 Microsoft사에서는 권장하지 않음.




1. 작업중인 모든 프로그램을 종료한다.
2. 다음의 두 방법 중 한가지를 사용하여 Windows를 재 시작 한다.
3. **방법 1.** 좌측 **shift** 키를 누른 상태에서 **다시 시작** 버튼을 눌러 Windows를 재시작 한다.




4. **방법 2.** **Windows키 + 'R'**을 눌러 실행창을 실행한다.
실행창에 다음과 같이 입력한 후 확인을 눌러 Windows를 재시작 한다. "Shutdown /R /O /F /T 00"




5. windows가 다시 시작되고, 옵션 선택 화면이 나오면 다음의 순서대로 마우스로 클릭한다.
"문제 해결" -> "고급 옵션" -> "시작 설정"



6. "시작 설정"까지 선택한 후 나온 화면에서 화면 우측 하단의 "다시 시작"을 클릭한다.



7. 옵션을 선택하는 화면이 나오면 키보드의 숫자 "7"키를 눌러
"7) 드라이버 서명 적용 안 함"을 선택한다.



8. 옵션 선택 후 컴퓨터는 재부팅 하게 된다.
9. 재부팅 후 해당 장치(E-Con)의 설치 매뉴얼대로 드라이버를 설치하면 된다.

"서명 적용 안함" 설정은 PC 재부팅 시 Reset된다. 이미 설치한 Driver는 사용 가능하지만, Driver 재설치 시에는 위의 과정을 다시 해주어야 한다.